

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Сёмкин П.С., Сёмкин А.П.

Методические материалы к лабораторным работам
по дисциплине
«Сетевое программное обеспечение»
(ИУ-5, 6 семестр)

**Лабораторная работа № 6(ОС It Linux)
«Протокол передачи файлов FTP.
Установка и настройка FTP-сервера vsftpd и клиентов FTP»**

Москва 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Цель работы.....	3
2	Теоретическая часть	3
2.1	Протокол FTP	3
2.2	Протоколы безопасной связи	4
2.3	Протоколы передачи файлов	4
2.4	FTP-сервер vsftpd.....	5
2.4.1	Назначение сервера	5
2.4.2	Настройка сервера vsftpd для режима анонимного доступа	5
2.4.3	Настройка сервера vsftpd для режима авторизованного доступа	6
2.4.4	Запуск FTP-службы.....	7
2.5	FTP -клиенты	7
3	Выполнение работы	7
3.1	Задание.....	7
3.2	Порядок выполнения работы.....	8
3.2.1	Запустить сервер и рабочую станцию локальной сети.....	8
3.2.2	Создать пользователей и каталоги на сервере server-alt10.....	8
3.2.3	Настроить на сервере server-alt10 FTP-сервер vsftpd	9
3.2.4	Настроить демон службы xinetd и перезапустить службу	9
3.2.5	Установить запуск сервиса xinetd при загрузке системы	9
3.2.6	Установить программы FTP-клиентов.....	9
3.2.7	Подключиться к серверу FTP в консольном режиме	9
3.2.8	Подключиться к серверу FTP в графическом режиме.....	9
4	Контрольные вопросы	9
5	Литература	9
6	Приложение	10
6.1	Вход в систему на рабочей станции под учётной записью root.....	10
6.2	Установка пакета anonftp	10
6.3	Создание пользователей и включение в группу	10
6.4	Команды для работы с каталогами	10
6.5	Настройка сервера vsftpd.....	11
6.5.1	Правила vsftpd для доступа анонимных пользователей (файл конфигурации /etc/vsftpd/conf).....	11
6.5.2	Правила vsftpd для доступа зарегистрированных пользователей (файл конфигурации /etc/vsftpd/conf).....	12
6.5.3	Пример описания правил для анонимного и авторизованного доступа в файле /etc/vsftpd/conf	12
6.6	Настройка демона службы xinetd и перезапуск службу	13
6.7	Установка запуска сервиса xinetd при загрузке системы	13
6.8	FTP-клиенты	14
6.8.1	Установка программ FTP-клиентов	14
6.8.2	Подключение клиента к FTP-серверу в консольном режиме	14
6.8.3	Команды консольного FTP-клиента для работы с каталогами и файлами	14
6.8.4	Графический FTP-клиент FileZilla	15

1 Цель работы.

Целью работы является приобретение навыков:

- установки и запуска FTP-сервера vsftpd на сервер Alt Linux,
- настройки FTP-сервера для анонимного доступа к серверу и доступа зарегистрированных пользователей
- установки и настройки FTP-клиентов

2 Теоретическая часть

2.1 Протокол FTP

File Transfer Protocol (FTP) предназначен для передачи данных независимо от платформы, на которой он установлен.

Протокол основан на клиент-серверной архитектуре и позволяет целиком переместить файл с удаленного компьютера на локальный и наоборот, т.е. работает по схеме считывания/записи.

Поддерживаются команды просмотра удаленного каталога и перемещения по каталогам удаленной файловой системы.

В протокол FTP встроены примитивные средства аутентификации удаленных пользователей на основе передачи по сети пароля в открытом виде.

Поддерживается анонимный доступ, не требующий указания имени пользователя и пароля, который является более безопасным, так как не подвергает пароли пользователей угрозе перехвата.

FTP имеет 2 различных соединения.

Одно служит для отправки данных (через TCP-порт 20), а другое для передачи команд (TCP-порт 21). Этим соединением управляют клиент и сервер, обмениваясь друг с другом информацией о передаваемых данных.

FTP соединение происходит в несколько этапов:

- Авторизация пользователя
- Установление соединения на 21 порт
- Установка соединения на 20 порт
- Закрытие соединения

Контроль над передачей данных выполняет протокол TCP (Transmission

Control Protocol), который гарантирует получателю доставку сообщения, поэтому FTP нет необходимости проверять, были ли пакеты потеряны и произошли ли какие-нибудь ошибки во время их передачи.

TCP гарантирует, пришли ли они без ошибок и в правильной последовательности.

Определяют два различных режима:

ASCII-режим

Binary-режим

ASCII-режим используется для передачи текстовой информации, а бинарный - для передачи других данных, обычно программ. Пользователю не нужно менять режимы при передачи своих данных, обычно функции определения их типа выполняет FTP-клиент.

Пароли, передаваемые при авторизации, не шифруются, и на это нужно особо обратить внимание.

2.2 Протоколы безопасной связи

Два основных протокола безопасной связи:

SSL (Secure Sockets Layer- уровень защищённых сокетов) - криптографический протокол для безопасной связи. С версии 3.0 SSL заменили на **TLS (Transport Layer Security** – безопасность транспортного уровня). **TLS/SSL** обеспечивают защиту небезопасных протоколов, таких как **HTTP**, **SMTP**, **POP3** или **FTP**. **HTTP** через **SSL** называют **HTTPS**, а **FTP** через **SSL** называют **FTPS**

SSH (Secure Shell – защищённая оболочка) - протокол, позволяющий установить защищенный канал связи. SSH позволяет безопасно передавать в незащищённой среде практически любой другой сетевой протокол.

2.3 Протоколы передачи файлов

FTP – простой FTP. Открытый текстовый пароль. Обычно TCP-порт 21

FTPS- FTP через TLS/SSL. Безопасный FTP. Простой FTP по каналу TLS/SSL. Пароль зашифрован. Передача зашифрована. Обычно TCP-порт 21 или 990

SFTP - Протокол передачи файлов SSH. Безопасный FTP. Пароль зашифрован.

Передача зашифрована. Обычно работает через TCP-порт 22.

2.4 FTP-сервер vsftpd

2.4.1 Назначение сервера

vsftpd (Very Secure FTP Daemon) - полнофункциональный FTP-сервер, позволяющий обслуживать как **анонимные** запросы, так и запросы от **пользователей, зарегистрированных** на сервере и имеющих полноценный доступ к его ресурсам.

Сервер **vsftpd** рекомендован разработчиками дистрибутивов **Alt Linux** для использования в качестве FTP-сервера.

Сервер **vsftpd** поддерживает работу с технологиями **SSL** и **IPv6**, его реализация совмещает в себе высокую надёжность, стабильность, скорость работы и передачи данных, а также гибкую настройку работы сервера и широкий функционал.

Это производительный, масштабируемый FTP-сервер. Важным достоинством сервера являются простота и гибкость настройки. Все необходимые настройки осуществляются посредством редактирования единственного конфигурационного файла **/etc/vsftpd.conf**

FTP-сервер **vsftpd** предусматривает два основных варианта работы:

- с анонимными пользователями
- с авторизованными пользователями.

Первый вариант считается более безопасным, потому что для обеспечения надёжной защиты практически ничего не нужно настраивать.

При организации авторизованного доступа, предполагающего работу с FTP от имени локальных пользователей сервера, можно обеспечить определённый уровень безопасности не хуже, чем при использовании анонимного доступа.

2.4.2 Настройка сервера vsftpd для режима анонимного доступа

В целях безопасности, сервер по умолчанию сконфигурирован для

предоставления только анонимного доступа для чтения. Запрещены любые команды записи. На сервере есть только одно имя пользователя, которое **vsftpd** будет использовать для организации безопасных соединений. Это должен быть абсолютно изолированный и лишённый каких-либо привилегий пользователь.

Для этого при установке сервера **vsftpd** в системе автоматически создаётся учётная запись псевдопользователя **novsftpd**. Это имя не должно использоваться для входа в систему, поэтому реальный пароль для него не задаётся. Вместо командного интерпретатора указывается нулевое устройство **/dev/null**.

Для конфигурирования сервера может быть установлен пакет **anonftp**. При установке этого пакета автоматически создаётся каталог, который будет корневым при анонимном подключении - **/var/ftp** с необходимыми правами доступа. Владельцем этого каталога будет являться пользователь **root**, а не псевдопользователь **novsftpd**, от имени которого работает сервер **vsftpd**. Это сделано для обеспечения безопасности FTP-сервера и системы в целом.

Группой-владельцем каталога является специальная группа **ftpadmin**, предназначенная для администраторов FTP-сервера.

Чтобы включить анонимный доступ по FTP нужно внести соответствующие изменения в файле конфигурации **vsftpd.conf**

Можно также установить, чтобы анонимные пользователи могли и загружать файлы на удалённый сервер

2.4.3 Настройка сервера vsftpd для режима авторизованного доступа

В данном режиме клиенты FTP-сервера получают доступ к любым каталогам файловой системы, для которых такой доступ разрешён исходя из прав соответствующих локальных пользователей. Это могут быть как домашние каталоги пользователей, так и системные каталоги. Если в настройках сервера **vsftpd** разрешена запись, клиенты получают и все права на запись, которыми располагают эти пользователи.

Сервер **vsftpd** позволяет ограничить возможность пользователей, зарегистрированных локально, перемещаться по дереву каталогов. При этом

процесс, работающий с клиентом, будет выполняться в изолированной среде (chrooted environment), и пользователь будет иметь доступ лишь к своему домашнему каталогу и его подкаталогам.

2.4.4 Запуск FTP-службы

Сервер vsftpd может быть запущен различными способами. Он может быть запущен через службы inetd или xinetd или вручную.

Если FTP-сервис должен запускаться через inetd или xinetd, то необходимо внести данные в конфигурационный файл службы

Рекомендуется запускать сервер vsftp через службу xinetd

2.5 FTP-клиенты

В Linux есть множество в ftp-клиентов с различными типами пользовательского интерфейса.

В **Alt Linux** используются как ftp-клиенты с интерфейсом командной строки, такие как **ftp** и **lftp**, так и ftp-клиенты с графическим пользовательским интерфейсом, например Filezilla.

Часто ftp-клиенты являются многофункциональными и позволяют работать с различными типами протоколов.

3 Выполнение работы

3.1 Задание

1. Установить на сервер Alt Linux FTP-сервер **vsftpd**
2. Настроить FTP-сервер для анонимного доступа
3. Настроить FTP-сервер для доступа к серверу зарегистрированных пользователей
4. Создать на сервере каталоги и файлы для анонимного и авторизованного доступа
5. Настроить и запустить сервер **vsftp** через службу **xinetd**
6. Установить и настроить программу FTP-клиента **ftp**
7. Установить и настроить программу FTP-клиента **FileZilla**
8. Проверить работоспособность FTP-сервера

3.2 Порядок выполнения работы

- Войти в систему под учётной записью **stud_XX**, где **XX** - индекс группы.

Пароль **studXX**

- Запустить программу виртуализации **Oracle VM VirtualBox**

3.2.1 Запустить сервер и рабочую станцию локальной сети

1. Запустить виртуальную машину **server-alt10** (пользователь **admin_server** пароль **adminserver**) с установленной операционной системой **Alt сервер 10.0** и настроенными сетевыми интерфейсами.
2. Запустить рабочую станцию **ws1-alt10** (пользователь **admin_ws** пароль **adminws**) с установленной операционной системой **Alt Рабочая станция 10.0** и настроенными сетевыми интерфейсами.

3.2.2 Создать пользователей и каталоги на сервере server-alt10

1. Перейти на сервер **server-alt10**
2. Установить пакет **anonftp** ,
3. На сервере **server-alt10** создать пользователей **admin_ftp** и **user_ftp**, задать пароли и включить пользователя **admin_ftp** в группу **ftpadmin**
4. Создать в каталоге **/var/ftp** каталоги, установить права доступа, а также владельцев и владельцев-групп:

/var/ftp/public. - каталог для размещения общедоступных файлов. Для него установить права доступа **2775**. При этом анонимным пользователям FTP-сервера будет предоставлен доступ на чтение к файлам, находящимся в каталоге. Владелец каталога - **root**. Группа-владелец –**ftpadmin**.

/var/ftp/incoming - каталог с разрешением анонимным пользователям сервера доступа на запись. Права доступа **3773** (владелец – **admin_ftp**, группа-владелец - **ftpadmin**). Анонимным

пользователям предоставляется право записи в этот каталог, без возможности просмотра его содержимого.

3.2.3 Настроить на сервере server-alt10 FTP-сервер vsftpd

Установить правила для анонимного и авторизованного доступа. Внести изменения в файле конфигурации **/etc/vsftpd/conf**

3.2.4 Настроить демон службы xinetd и перезапустить службу

3.2.5 Установить запуск сервиса xinetd при загрузке системы

3.2.6 Установить программы FTP-клиентов

Установить на рабочей станции **ws1-alt10** FTP-клиентов **ftp** и **FileZilla**

3.2.7 Подключиться к серверу FTP в консольном режиме

Подключиться к FTP- серверу в режиме анонимного и авторизованного доступа

3.2.8 Подключиться к серверу FTP в графическом режиме

Выполнить команды для скачивания и загрузки файлов на FTP-сервер с помощью программы FileZilla

4 Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен протокол FTP?
2. Перечислите этапы FTP-соединения.
3. Какова особенность сервера vsftpd?

5 Литература

1. Комягин В.Б. Устанавливаем и настраиваем Ubuntu Server: ООО «Издательство Триумф», 2012.-255 стр. :ил.
2. Негус К. Ubuntu и Linux для продвинутых: 2-е изд. – СПб.: Питер, 2014. – 384 с.:ил

6 Приложение

6.1 Вход в систему на рабочей станции под учётной записью root

1. Открыть программу **Терминал**
2. Перейти на **tty2**(Ctrl-Alt-F2)
3. Войти **root/adminroot**

6.2 Установка пакета anonftp

```
# apt-get update
```

```
# apt-get install anonftp
```

6.3 Создание пользователей и включение в группу

```
# useradd admin_ftp
```

```
# passwd admin_ftp
```

```
# usermod -aG ftpadmin admin_admin
```

```
# useradd user_ftp
```

```
# passwd user_ftp
```

6.4 Команды для работы с каталогами

Создание каталогов

```
# mkdir /var/ftp/public
```

```
# mkdir /var/ftp/incoming
```

Изменение владельца-группы для каталогов

```
# chgrp ftpadmin /var/ftp/public
```

```
# chgrp ftpadmin /var/ftp/incoming
```

Изменение прав доступа к каталогам

```
# chmod -R 2775 /var/ftp/public
```

```
# chmod -R 3773 /var/ftp/incoming
```

Проверка прав доступа

```
# ls -la /var/ftp/public
```

```
# ls -la /var/ftp/incoming
```

6.5 Настройка сервера vsftpd

6.5.1 Правила vsftpd для доступа анонимных пользователей (файл конфигурации /etc/vsftpd/conf)

anonymous_enable - Разрешает или запрещает вход анонимных пользователей.

Если разрешено, то пользователи с именами **ftp** и **anonymous** распознаются как анонимные пользователи.

Default: **YES**

no_anon_password - Если правило установлено, vsftpd не спрашивает пароль у анонимных пользователей, позволяя им подключаться сразу.

Default: **NO**

anon_mkdir_write_enable - Включение этого правила, позволяет анонимным пользователям создавать новые каталоги в соответствии с определенными для этого условиями. Для того чтобы это работало правило **write_enable** должно быть включено, и анонимный пользователь должен иметь права на запись в данном каталоге.

Default: **NO**

anon_upload_enable - Включение этого правила позволяет анонимным пользователям загружать файлы на сервер, в соответствии с определенными для этого условиями. Для того, чтобы это работало, правило **write_enable** должно быть активировано, и анонимный ftp пользователь должен иметь права на запись в каталоге для загрузки. Включение правила также необходимо для предоставления возможности загружать на сервер файлы виртуальным пользователям; по умолчанию виртуальные пользователи имеют одинаковые привилегии с анонимными

пользователями (т.е. максимально ограниченные привилегии).

Default: **NO**

write_enable – включение разрешения позволяет выполнять операцию записи

Default: **NO**

nopriv_user – правило задает имя непривилегированного пользователя для организации безопасного соединения.

6.5.2 Правила vsftpd для доступа зарегистрированных пользователей (файл конфигурации /etc/vsftpd/conf)

local_enable - Правило разрешает или запрещает вход на сервер **vsftpd** от имени локальных пользователей сервера Alt. Если правило включено, то обычные пользователи из /etc/passwd могут быть использованы для входа. Должно быть включено для разрешения любых не анонимных входов, включая вход виртуальных пользователей.

Default: **NO**

local_root – Правило указывает каталог, в который vsftpd должен перевести пользователя после локального входа. В случае неудачи игнорируется.

Default: (**none**)

chroot_local_user - Если правило установлено, то локальные пользователи будут выполняться в chroot-режиме и им будет доступен только домашний каталог.

Default: **NO**

6.5.3 Пример описания правил для анонимного и авторизованного доступа в файле /etc/vsftpd/conf

nopriv_user=novsftpd

anonymous_enable=YES

no_anon_password=YES

local_enable=YES

write_enable=YES

anon_upload_enable=YES

anon_mkdir_write_enable=YES

nopriv_user=novsftpd

ftpd_banner=

6.6 Настройка демона службы xinetd и перезапуск службы

1. Перейти на сервер **server-alt10**
2. Настроить параметры использования сервера **vsftpd** в файле

/etc/xinetd.d/vsftpd:

```
# nano /etc/xinetd.d/vsftpd
```

```
# default: off
```

```
# description: The vsftpd FTP server.
```

```
service ftp
```

```
{
```

```
    disable = no # включает службу
```

```
    socket_type = stream
```

```
    protocol = tcp
```

```
    wait = no
```

```
    user = root
```

```
    nice = 10
```

```
    rlimit_as = 200M
```

```
    server = /usr/sbin/vsftpd
```

```
    only_from = 0/0 # предоставить доступ для всех IP
```

```
}
```

3. Проверить глобальные настройки **xinetd** в файле **/etc/xinetd.conf**

```
# nano /etc/xinetd.conf
```

Закомментировать строку

```
only_from = 127.0.0.1
```

4. Перезапустить **xinetd**:

```
# systemctl restart xinetd
```

6.7 Установка запуска сервиса xinetd при загрузке системы

```
# chkconfig xinetd on
```

6.8 FTP-клиенты

6.8.1 Установка программ FTP-клиентов

```
# apt-get update
```

```
# apt-get install ftp
```

```
# apt-get install filezilla
```

6.8.2 Подключение клиента к FTP-серверу в консольном режиме

```
$ ftp <IP- адрес сервера>
```

6.8.3 Команды консольного FTP-клиента для работы с каталогами и файлами

```
ftp > pwd - информация о текущем каталоге на ftp-сервере
```

```
ftp > ls - информация о файлах и каталогах в текущем каталоге
```

```
ftp > cd <имя каталога> - переход в нужный каталог
```

```
ftp > mkdir <имя каталога> - создание нового каталога
```

```
ftp > rmdir <имя каталога> - удаление каталога
```

```
ftp > delete <имя файла> - удаление файла на ftp-сервере:
```

```
ftp > get <имя файла>- скачать файл с ftp-сервера на машину клиента в текущий каталог.
```

```
ftp > get <имя файла> <новое имя файла> скачать под новым именем
```

```
ftp > mget -скачивание несколько файлов с ftp сервера
```

С помощью команды **get** с ftp-сервера файлы копируются в текущий каталог клиента. Чтобы изменить текущий каталог клиента, нужно использовать команду **lcd**:

```
ftp > lcd <путь>– изменить текущий каталог клиента
```

```
ftp > put <имяфайла> - загрузка файла на ftp-сервер
```

```
ftp > mput - загрузка нескольких файлов на ftp-сервер
```

```
ftp > help - просмотр списка доступных команд на ftp-сервере
```

6.8.4 Графический FTP-клиент FileZilla

FileZilla - программа FTP-клиента с графическим интерфейсом.

После запуска программы, для подключения к FTP - серверу в строке соединения надо ввести адрес сервера с запущенным FTP-сервером, имя пользователя, пароль, учетные данные и, при необходимости, номер порта.

В программе используются всплывающие окна с подсказками при наведении курсора на поле, в которое выполняется ввод данных.

Интерфейс программы включает в себя нескольких окон.

Окно **журнала состояния** сеанса в верхней части;

Окно **«Локальный сайт»**, в котором отображаются файлы и каталоги локального компьютера;

Окно **«Удаленный сайт»**, в котором отображаются каталоги и файлы удаленного FTP-сервера;

Окно **отображения хода выполнения** текущей передачи файлов.

Контекстное меню, вызываемое на файлах и каталогах в окне **«Локальный сайт»** позволяет выполнять определенные действия по отношению к объектам локального компьютера.

Пункты меню позволяют выполнять перемещения по структуре каталогов, удалять и переименовывать файлы и папки и либо сразу передавать данные на сервер, при выборе пункта **«Закачать на сервер»**, либо добавить выбранный объект в задание для загрузки, которое можно будет выполнить позже.

Аналогичное контекстное меню используется и по отношению к файлам и каталогам в окне **«Удаленный сайт»**. Также, как и для локальной файловой системы, контекстное меню позволяет либо сразу передать выбранный объект на локальный компьютер при выборе пункта **«Скачать»**, либо добавить его в задание, которое можно будет выполнить позже.

Можно выбрать несколько файлов и каталогов в разных каталогах сервера, добавив их в задание и затем нажать комбинацию клавиш **Ctrl+P** или выбрать пункт меню **«Передача - Выполнить задание»**. Для отмены выполняющегося

задания используется повторное нажатие CTRL+P. Прерванное задание можно продолжить.

Задания на прием и передачу данных сохраняются, даже если прервать сеанс связи с сервером или перезапустить программу.

Для управления заданиями используется свое контекстное меню.

Имеется возможность выполнить отмеченное задание, отменить все задания, установить приоритеты и поведение при необходимости перезаписи существующих файлов и каталогов.

Filezilla устанавливается с настройками, которые являются оптимальными для наиболее распространенных случаев обмена файлами между локальным компьютером и серверами в локальной сети или в Интернет.

При необходимости настройки можно изменить через меню «Редактирование – Настройки».

При плохом качестве канала связи, можно увеличить количество попыток соединения с сервером и время ожидания между попытками. Однако, подавляющая часть настроек уже выполнена таким образом, чтобы обеспечивать работу типовой конфигурации FTP-клиента